



Die Naturtonreihe

Musikalische Grundlagen

Klänge gleich welcher Art, ob Ton oder Geräusch, wohlklingend oder schräg, konsonant oder dissonant, beruhen immer auf den Schwingungen eines Mediums. Zur Fortpflanzung dieser Schwingungen dient die uns umgebende Luft; ohne sie wäre alles um uns herum absolut lautlos, die Sprache fiel als Verständigungsmittel aus. Eine Schwingung (Vibration), die sich in einem Medium ausbreitet, nennt man Schallwelle. Zur Übertragung und Verstärkung der Schwingungen dient in der Regel ein fester Körper wie ein Stück Holz oder Metall. Alle Musikinstrumente enthalten ein elastisches Element (Saite, Membran, Lippen etc.) das vom Musiker mehr oder weniger kunstvoll in Schwingungen versetzt wird, so dass Töne oder Geräusche entstehen.




Sind die Schallwellen regelmässig, spricht man von periodischen Schwingungen. Eine Periode ist der Zeitabschnitt, nach dem sich die Schwingungsform identisch wiederholt. Bei geräuschhaften Klängen ist die wahrnehmbare Wiederholung nicht gegeben, man bezeichnet sie daher als aperiodische Schwingungen. Die Zahl der (periodischen) Schwingungen pro Sekunde nennt man Frequenz. Oder anders ausgedrückt: Die Frequenz ist die Anzahl der Perioden in einer Sekunde. Die Frequenz wird in Hertz (Hz) angegeben. Die Frequenz einer periodischen Schwingung ist in der Musik von grosser Bedeutung, denn sie entspricht der hörbaren Tonhöhe. - Der „Kammerton“ a' hat eine Frequenz von 440 Hz. Je höher die Frequenz (grössere Anzahl Schwingungen pro Sekunde) ist, desto höher erklingt der Ton.



Das Prinzip der Tonerzeugung und die akustischen Vorgänge im Alphorn entsprechen denen der Blechblasinstrumente. Die Kunst des Blasens besteht also weniger im Hindurchblasen von Luft, sondern vielmehr in der rechten „Lippenarbeit“. Durch den Atemstrom werden die gespannten Lippen in Schwingungen versetzt. Die Lippen stellen zwei Polster dar, die hin und her, vor und zurück, also räumlich schwingen. Diese Art der Tonerzeugung ist wesentlich komplizierter als die bei Flöten, Rohrblattinstrumenten (Oboe, Klarinette, Fagott) oder Orgelpfeifen.

Nicht minder kompliziert sind die akustischen Vorgänge. Durch die Lippenschwingungen wird der Luftstrom periodisch unterbrochen, so dass in der Luftsäule im Inneren des Horns Zonen der Luftverdichtung und Luftverdünnung entstehen. Verdichtung (hoher Schalldruck) bedeutet aber gleichzeitig, dass die einzelnen Luftteilchen wenig Raum zum Schwingen haben. In Zonen geringen Schalldrucks dagegen ist die Bewegung der Luftteilchen stärker. Die Weitergabe der Schwingbewegung an benachbarte Luftteilchen kann man sich ähnlich vorstellen wie die Fortpflanzung einer Oberflächenwelle, nachdem man einen Stein ins Wasser geworfen hat.

Zwischen den Schalldruckknoten a, b und c liegen zwei Druckbäuche. Eine solche Folge bezeichnet man als Welle. Wie diese Welle genau entsteht und wie sie im Horn gelagert ist, soll uns hier wegen der Kompliziertheit der Materie nicht weiter beschäftigen. Wichtig ist jedoch der elementare Zusammenhang zwischen Wellenlänge und Naturtonreihe:



Halbiert man - wie bereits erwähnt - beispielsweise eine klingende Violinsaite, indem man sie in der Mitte mit dem Finger niederdrückt, so ertönt die Oktave über dem Ausgangston. Ähnliches geschieht, wenn man die Wellenlänge in einer schwingenden Luftsäule halbiert. Man kann dazu entweder das Rohr halbieren oder aber bei gleicher Rohrlänge in die Oktave „überblasen“. Im letzteren Fall schwingt die Luftsäule in zwei Wellenlängen. Eine weitere Halbierung bzw. Viertelung der Ausgangslage ergibt die nächste Oktave.



Die Verwandtschaft der Oktavtöne beruht also auf dem Zahlenverhältnis 1:2. Bezeichnet man nun den Grundton mit der Ordnungszahl 1 (= 1. Partialton), die folgenden Teil- der Naturtonreihe mit 2, 3, 4 usw., so entsprechen die sich ergebenden Zahlenverhältnisse genau den dazugehörenden Verhältnissen der Wellenlängen. Das gleiche gilt für die Verhältnisse der Tonfrequenzen.

Ordnungszahl	Notation	Zahlenverhältnis in Bezug		Intervall
		Zum vorangegangenen Ton	Zum Grundton	
1	C			
2	c	1 : 2	1 : 2	Oktave
3	g	1 : 3	2 : 3	Quinte
4	c'	1 : 4	3 : 4	Quarte
5	e'	1 : 5	4 : 5	gr. Terz
6	g'	1 : 6	5 : 6	kl. Terz

Um in die oberen Bereiche der Naturtonreihe blasen zu können, muss das Instrument eine gewisse Länge aufweisen. Auf kürzeren Rohren ist es ansatztechnisch nicht mehr möglich die oberen, näher beieinander liegenden, Partialtöne zu erreichen. Bei zu kurzen Rohren, beispielsweise allein auf dem Mundstück, entstehen überhaupt keine klaren Teilungen.

Horn oder Trompete

Der Unterschied zwischen den beiden Instrumentengattungen liegt darin, dass das eine in seiner ganzen Länge konisch, das andere dagegen zu einem grossen Teil zylindrisch verläuft. Im Mittelalter waren einige hölzerne Horninstrumente allen damaligen Metallhörnern schon weit überlegen und „musikalisch“ bereits wesentlich leistungsfähiger. Als im mitteleuropäischen Kulturraum an die Herstellung dünnwandiger, überwiegend konisch verlaufender Metallrohre absolut noch nicht zu denken war, muss irgendeine Bastlernatur unter den Hirten auf den Gedanken gekommen sein, ein solches Rohr aus einem gewachsenen Bäumchen zu machen, um es zum Blasen zu verwenden.

Der Nachteil von Naturhörnern und Trompeten

Naturhörner besitzen weder Züge noch Ventile. Auf ihnen kann also „nur“ die Naturtonreihe erzeugt werden. Aufgrund dieser „Behinderung“ werden Naturhörner (vor allem seit der Einführung der temperierten Stimmung) oft als „primitiv“ oder „minderwertig“ belächelt. Sie finden keinen Platz im modernen Orchester - ausser zur Erzeugung bestimmter Klangbilder in der Programmmusik oder als „exotische“ Soloinstrumente mit orchestraler Begleitung.

Die Wirkungsweise von Zügen und Ventilen

Normalerweise verwendet man drei Ventile. Das I. stimmt das Instrument um einen Ganzton tiefer (Verlängerung um 1/8 der Grundlänge), das II. um einen Halbton (+ 1/15 der Grundlänge), das III. um eine kleine Terz (+ 1/5 der Grundlänge). Die Kombination der Ventile bringt eine Vertiefung bis zu 6 Halbtönen.


Kein Ventil (Onstrument in F)

II. Ventil (halber Tonschritt höher)

I. Ventil (ganzer Tonschritt höher)

III. Ventil (ein- einhalb Tonschritte höher)

Bevor um ca. 1830 die Ventile erfunden wurden, kannte man bereits im 15. Jh. den „Posaunenzug“. Ihre U-förmigen Röhren werden aus der geschlossenen Stellung (Grundstimmung) in stufenlosem Glissando oder in 6 Positionen, sog. Zügen, auseinander gezogen, wobei die Stimmung jedesmal um einen Halbton sinkt. Die 6 Züge entsprechen den 3 Ventilen und deren Kombinationen.



Eine Ventiltrompete ist also nichts anderes als eine Kombination von sieben Naturtrompeten. Eine (Zug-)posaune demnach eine über sechs Halbtöne - stufenlos - verstellbare Naturtrompete. Trompeten und Posaunen werden (aufgrund ihrer relativ kurzen Rohrlänge) meist nur in den unteren Regionen der Naturtonreihe geblasen.

Die spezifischen blastechnischen Schwierigkeiten

Da die Naturtöne in den unteren Regionen weiter auseinander liegen (grössere Intervalle), ist die „Treffericherheit“ grösser als in den oberen Regionen. Die unten aufgeführten Töne von cis' bis g' entsprechen z.B. immer dem „Bass-g“ der jeweiligen Rohrlänge. Naturhornbläser, die auf ihrem Instrument bis zum 15. Oberton (transponiert, Bass-C bis c'') blasen können, müssen einen derart flexiblen Ansatz haben, dass sie dem Ton-

